

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: آموزش درپ جراحی در پوزیشن لیتوتومی، نحوه درپ کردن سر و درپ
توربان

تهیه کننده: مهراب احمدی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- دانشکده پیراپزشکی- گروه اتاق عمل

بهار 1404

اهداف جلسه:

در پایان این جلسه دانشجو باید بتواند:

1. مراحل انجام درپ جراحی در پوزیشن لیتوتومی را شرح دهد.
2. نحوه انجام صحیح درپ کردن سر را توضیح دهد.
3. درپ جراحی توربان را بشناسد.
4. مراحل انجام درپ جراحی توربان را تشریح کند.

درپ جراحی در پوزیشن لیتوتومی:

▶ در بیمار با پوزیشن لیتوتومی جهت جراحی های ناحیه تناسلی، واژن یا رکتوم مراحل درپ جراحی به این قرار است:

1. شان متوسط زیر باسن بیمار قرار می گیرد. فرد سیرکولر می تواند قسمت زیرین شان را گرفته و کمک کند. این شان بعد از بلند کردن و قرار دادن پای بیمار روی رکاب ها، پایین افتاده و قسمت پایین تخت را پوشش می دهد.

2. شان پا را نیز روی پا کشیده، ضمن اینکه لبه ی آن تا سر آستین تا شده و از آلوده شدن دستکش ها جلوگیری می شود.

3. اگر مقعد جزو ناحیه عمل نمی باشد، باید پوشیده شود. بدین منظور می توان از شان های چسبی استفاده کرد.

4. شان متوسط که از پوبیس شروع شده و تا اسکرین بیهوشی ادامه دارد، روی شکم انداخته شده و به قسمت بالای تخت بسته می شود.

5. بعد از شان روی شکم، شان پرفوره پرینه انداخته می شود. برای استفاده از شان پرینه با رویه پا، انتهای آن را به دستیار داده، لایه ی خارجی باز شده و روی پا کشیده می شود. دست ها در قسمت خارجی شان قرار گرفته تا دستکش ها آلوده نشوند.

نحوه درپ کردن سر:

▶ در جراحی های مغز نحوه انجام درپ جراحی به شرح زیر است:

1. جراح چهار عدد شان را اطراف سر با چهار پنس شان فیکس کرده، یا به پوست سر سوچور می کند.
2. یک انتهای شان متوسط به دستیار داده می شود. محکم نگه داشته، بدون تا کردن به دور سر زیر ناحیه جراحی در کنار لبه پوست قرار می گیرد.
3. شان پرفوره را طوری روی سر قرار دهید که فیلد جراحی پوشیده نشود. شان در مقابل میز باز شده و بعد از پوشاندن سر باید مراقب بود که ادامه شان روی زمین نیوفتد.

درپ توربان:

▶ درپ توربان، در اعمال جراحی که بر روی نواحی فک و صورت انجام می گیرند، کاربرد دارد. مراحل انجام آن به قرار زیر است:

1. درحالیکه پرستار بیهوشی سر بیمار را کمی بلند می کند، اسکراب یک شان زیر سر وی می اندازد. این درپ شامل یک حوله یا شان کوچک که به صورت مثلثی بر روی یک شان متوسط انداخته شده می باشد. حوله یا شان کوچک روی صورت و پیشانی و خط رویش مو کشیده شده و با پنس شان محکم می شود.

2. با چند شان و پنس شان دیگر، ناحیه جراحی را درپ خواهیم کرد.

3. می توان جهت تکمیل درپ از شان پرفوره نیز استفاده کرد.

4. در صورت لزوم می توان قسمت پایین تخت را نیز با یک شان تکی پوشاند.

منبع:

کتاب تکنیک اتاق عمل بری و کوهن ویرایش چهاردهم 2021 ترجمه کتاب Berry & Kohn`s Operating Room Technique ▶

با تشکر از توجه و همراهی شما

پایان